

Voraussetzungen

Bei der Nutzung eines Hardwarerouters ist ein manueller Verbindungsaufbau nicht nötig, da alle Einstellungen direkt in den Router eingespeist werden.

Damit GELSEN-NET Online DSL genutzt werden kann, benötigen Sie einen **"PPPoE-Treiber"**.


Schritt 1:

Klicken Sie bitte auf **"Start"** - **"Programme"** - **"Zubehör"** - **"Kommunikation"** - **"DFÜ-Netzwerk"**. Hier führen Sie einen Doppelklick auf das Symbol **"Neue Verbindung erstellen"** aus. Wenn Sie den Assistenten schon einmal ausgeführt haben, werden die nächsten beiden Fenster nicht angezeigt. Überspringen Sie diese dann. Ansonsten wird Ihnen das nächste Fenster angezeigt:



Klicken Sie bitte auf **"Weiter"**.

Als "Land" wählen Sie bitte Deutschland aus und tragen dann als "Ortskennzahl" Ihre Vorwahl ein. Das Feld "Kennzahl" muss nicht ausgefüllt werden.



Standortinformationen

Machen Sie Angaben zu Ihrem aktuellen Standort (erforderlich zum Erstellen von Wählverbindungen).

In welchem Land/welcher Region befinden Sie sich?
Deutschland

Wie lautet Ihre Ortskennzahl?
[]

Welche Kennzahl ist ggf. für die Amtsleitung erforderlich?
[]

Wählverfahren:
 MFV (Ton) IwV (Impuls)

Schließen

Schritt 2:

Im nun erschienenen Fenster geben Sie bitte **GELSEN-NET Online DSL** ein, diesen Namen bekommt das Symbol im DFÜ-Netzwerk, mit dem Sie die Verbindung später starten werden. Außerdem wählen Sie hier noch aus der Drop-Down-Liste, welchen PPPoE-Treiber Sie nutzen.



Neue Verbindung erstellen

Geben Sie den Namen für den angewählten Computer ein:
GELSEN-NET Online DSL

Wählen Sie ein Gerät:
AVM DSL NDIS WAN

Konfigurieren...


< Zurück Weiter > Abbrechen

Schritt 3:

Geben Sie bitte bei der Rufnummer eine **0** ein und bestätigen dieses durch „**Weiter**“.



Klicken Sie nun auf "**Fertig stellen**", und schon ist die Verbindung eingerichtet.



Schritt 4:

Im DFÜ-Netzwerk ist nun die neue Verbindung zu GELSEN-NET Online DSL sichtbar. Durch einen Doppelklick auf diese starten Sie die Verbindung. Hierbei werden Sie nach dem Benutzernamen und dem Kennwort gefragt. Bei "**Benutzername**" geben Sie benutzername@versatel und bei "**Kennwort**" Ihr Kennwort ein. Ihre Zugangsdaten entnehmen Sie bitte den technischen Daten Ihrer Auftragsbestätigung.